

Gestion des variables dans la Paie

Cette nouvelle fonction est disponible dans le menu Listes / Variables.


Les objectifs de cette nouvelle fonction sont :

- ✓ d'anticiper l'ajout de rubriques à indiquer dans les déclarations
- ✓ De simplifier l'intégration d'un nouveau cahier des charges
- ✓ D'alimenter le module Sage Déclarations Sociales.

Les variables permettent de cumuler des constantes ou des rubriques, et de véhiculer des spécifications propres aux rubriques.

Elles sont envoyées dans le module DS pour générer les différentes déclarations : DADS-U à la et l'AED (Attestation Employeur Dématérialisée).

Le menu Listes / Variables



Code	Intitulé	Rubrique N4DS
AA_BASE_BRUTE_SPEC	Montant de la base brute spécifique Agirc-Airco	S44.G10.10.002.001
AA_BASE_PLAF_SPEC	Montant de la base plafonnée spécifique Agirc-Airco	S44.G10.10.003.001
ACCIDENT_TRAVAIL_HEURE	Nombre d'heures travaillées pour la période (accidents du trav...	S40.G25.00.029
ACTIONS_NB	Nombre d'actions	S40.G30.11.002
ACTIONS_VAL_UNIT	Valeur unitaire de l'action	S40.G30.11.003
AGENT_STATUT_PUBLIC_INDEMNITE	Montant de l'indemnité ou de la prime versée aux agents sous ...	S40.G28.20.002
APPRENTISSAGE_CONTRI_SUPP	Montant de la contribution supplémentaire à l'apprentissage	S80.G62.05.004
APPRENTISSAGE_TAXE	Montant de la taxe de base et contribution à l'apprentissage	S80.G62.05.002
AUTRES_REVENUS_NETS_IMPOSABLE	Autres revenus nets imposables	S40.G40.00.066.001
AUTRES_SOMMES_EXONEREES	Montant de la somme exonérée	S40.G30.20.002.001
AUTRES_SOMMES_EXO_CET	Sommes exonérées provenant d'un CET	S40.G40.00.075.001
AVANTAGES_NATURE	Valeur de l'avantage en nature	S40.G40.05.037.001
AVANTAGES_PARTICULIERS_PAT	Mt participation pat. au financement d'avantages particuliers	S40.G30.15.002.001
BASE_BRUTE_SECU	Base brute Sécurité Sociale pour la période	S40.G28.05.029.001
BASE_MONTANT_SPEC_COTISATION	Base ou montant spécifique de cotisation	S45.G05.20.002.001
BASE_PLAFONNEE_SECU	Base limitée au plafond de la Sécurité Sociale pour la période	S40.G28.05.030.001
BRUT_ABATTE_ASSURANCE_CUMULEE	Calcul brut abattu cumulé à cotisation cumulée sur les bases	S40.G10.00.010






Dans cette fenêtre on peut retrouver une liste de variables prédéfinies.

Toutes les variables nécessaires à la DADS-U sont pré-crées par défaut même si elles ne sont pas alimentées par une constante ou une rubrique.

En mise à jour de dossier, il récupère le paramétrage des rubriques (Cumuls +/-) pour les associer aux variables.


En création de dossier, le paramétrage du Plan de Paie Sage sera récupéré.

Dans la barre de navigation on peut retrouver plusieurs boutons :

-  qui sert à créer des nouvelles variables,
-  qui va permettre la modification du paramétrage de la variable sélectionnée,
-  qui sert à supprimer une variable,
-  qui permet d'éditer la liste des variables et d'exporter ces variables si dans la fenêtre "Edition des variables" on coche l'option "Transfert",
-  pour importer des variables.

On retrouve aussi une nouvelle barre de recherche, avec les boutons suivants : rechercher, sélectionner et une zone "Entrez votre recherche" qui permet de sélectionner la variable que l'on souhaite.

Leur paramétrage



Code	Intitulé
+ PRESENCE	Présence

Code	Intitulé	Élément	Enuméré	Caisse
------	----------	---------	---------	--------

Nous pouvons retrouver les différents champs suivants :

- ✓ Déclaration => qui nous permet d'indiquer quel type de déclaration est concernée par cette variable. (DADS-U, AED)
- ✓ Code, Intitulé et Mémo => à renseigner manuellement.
- ✓ Rubrique N4DS => correspond au code structure du cahier des charges. Pour chaque rubrique N4DS un type de variable est associé.

✓ Les différents types de variables sont les suivants :

- Cumul : sur ce type de variable nous pouvons aussi bien insérer des constantes que des rubriques.
- Enuméré : ce type de variable est spécifique au code structure ayant des énumérés. Nous pouvons y cumuler seulement des rubriques. Le bouton "modifier" permet de préciser leur énuméré (par ex: pour l'avantage en nature préciser si c'est logement, voiture...)
- Retraite : permet seulement de cumuler des rubriques et de transmettre un numéro de la caisse de cotisation.
- Prévoyance : permet seulement de cumuler des rubriques et de transmettre le numéro de contrat de prévoyance.

Le type cumul peut être utilisé pour toutes les déclarations, tandis que les types Enuméré, Retraite et Prévoyance sont spécifiques pour la DADS-U.

✓ Commentaire => permet d'inscrire un commentaire dans la variable.

Les boutons disponibles au niveau des constantes et rubriques permettent d'ajouter des constantes ou des rubriques, de les modifier ou de les supprimer.

Certaines variables seront à personnaliser en fonction de votre dossier de Paie.

Pour vous aider, un document [N4DSMémentodesVariables.pdf](#) se trouvant dans le répertoire d'installation de la paie est mis à votre disposition. Vous avez également un lien vers ce document dans l'Assistant Paie Sage disponible à l'ouverture du logiciel de Paie ou par le menu ? / Assistant Paie Sage.